

SITEUP SYSTEM

取扱説明書

サイト編集編

Ver.1.70 初版

サンファースト株式会社

2006 年 10 月 10 日

表記について

- ・画面名、メニュー名、ボタン名は[]で表記しています。

(例) [編集(E)]

- ・本文中に挿入されている画面イメージは一例です。ご使用のパソコンの種類や設定、OS、ソフトウェアのバージョン等により画面は異なります。

* Microsoft、Windows、Microsoft Internet Explorer ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

* その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標のものもあります。

* このドキュメントに記載されている情報(URL 等のインターネット Web サイトに関する情報も含む) および本ソフトウェアは、将来予告なしに変更することがあります。

* 本書および本ソフトウェアの内容の全部または一部を、当社の書面による許諾を受けることなく、その目的を問わず、どのような形態であっても、複製または譲渡することは禁じられています。

© 2006 SUNFIRST INC. ALL RIGHTS RESERVED.

目次

第1章 サイト編集機能の概要	1
第1節 デザインメニュー	1
第2節 メニューバー	2
第2章 ページ内領域	3
第3章 サイト構成	4
第1節 サイト構成機能の起動	4
第2節 カテゴリー/ページ選択	5
第3節 カテゴリー作成	5
第4節 カテゴリー編集	7
第5節 ページ作成	7
第6節 ページ編集	8
第7節 カテゴリー/ページの削除	9
第8節 カテゴリー/ページの移動/複写	9
第9節 デザイン複写	11
第4章 デザイン共通操作	13
第1節 項目入力領域	13
第1項 テキスト	14
第2項 ドロップダウンリスト	14
第3項 チェックボックス	14
第4項 色	14
第5項 画像	15
[参照]ボタン	15
[表示サイズ]ボタン	18
画像入力項目のパターン	19
第6項 余白種類	20
第7項 検索キーワード	20
初期化設定	20
値選択	21
第8項 リンクURL	21
第9項 入力領域型	21
第10項 支払方法	24
第2節 設定値操作ボタン	24
第3節 デザイン複写	25
第4節 ブラウザ表示	25
第5章 領域デザイン	26
第1節 基本デザイン	26
第2節 ページデザイン	28
第3節 記事掲載部分の各種設定	30

第 6 章	機能共通デザイン	34
第 1 節	ショッピングカート	34
第 2 節	商品問い合わせフォーム	37
第 3 節	ユーザー情報	39
第 7 章	ページアドレス	41
第 8 章	画像管理	44
第 9 章	検索エンジン対策(テキストマッチ).....	46
第 10 章	全サイト操作	48

第1章 サイト編集機能の概要

サイト編集機能には次の2種類があります。


- ・[デザインメニュー]画面から起動する画面詳細デザイン設定機能
- ・メニューバーから起動する、デザイン確認や検索エンジン対策などの設定管理機能。

以下で各々について詳述します。

第1節 デザインメニュー

画面の詳細デザインやユーザー情報などを設定します。サイトを選択すると、メイン画面内に[デザインメニュー]画面が表示されます。デザインメニューの機能は以下のように分類されます。

デザインメニュー機能概要









項番	機能名	内容
1	サイト構成	サイト内に作成するページの構成を設定します。ページの大分類をカテゴリと呼びます。このカテゴリとページでサイトを構成します。
2	領域デザイン	SITEUP SYSTEM ではページ内をいくつかの領域に分割しています。この領域毎のデザインを設定します。 領域には、どのページにも表示される全ページ共通部分と、ページを切り替えると変更されるページ固有部分とがあります。全ページ共通部分を基本デザイン、ページ固有部分をページデザインと呼びます。
3	機能共通デザイン	ショッピングカートの注文画面のデザイン、商品案内の問い合わせ情報確認画面のデザイン、認証が必要なページのユーザー情報といった、機能に共通した設定を行います。

第2節 メニューバー

サイト全体のデザイン確認や、サイト内の全画像の一括操作等を行います。
メニューバーから起動される機能には、以下のものがあります。







メニューバー起動のサイト編集関連機能一覧

項番	機能名	メニュー階層	内容
1	プレビュー		SITEUP SYSTEM内の[プレビュー]画面を再表示します。閉じられている場合は開き、最小化されている場合は元のサイズに戻します。
2	ページアドレス		サイト内の各ページのアドレスを表示する[ページアドレス]画面を起動します。
3	ブラウザ表示		実際のブラウザで、作成中のサイトを表示します。
4	画像管理		サイトに登録された全画像の操作を行う[画像管理]画面を起動します。ページ間の画像複写、移動等の機能もあります。
5	検索エンジン対策 (テキストマッチ)		ロボット型検索エンジン対策として、キーワードがページの各部分に適切に設定されているかの検証を行う、[検索エンジン対策(テキストマッチ)]画面を起動します。
6	全サイト操作		サイト間でのカテゴリー・ページ複写を行う[全サイト操作]画面を起動します。

第2章 ページ内領域

SITEUP SYSTEM ではページ内をいくつかの領域に分割しています。デザインは領域毎に行います。領域の種類は以下の通りです。

ページ内領域一覧

項番	領域名/区分	場所	内容
1	ヘッダー/ ページ共通		常に表示されているサイト全体の見出し画像領域です。
2	ナビゲーション/ ページ共通		サイト内のページやリンク先への移動を行う、一連のメニューを配置する領域です。
3	カテゴリー/ ページ共通		サイト内のページやリンク先への移動を行うメニューを、大分類で分けて表示する、1 大分類対応の領域です。トップページは他のページを含みませんが、トップページ以外はページを含むことができます。
4	ページイメージ/ ページ固有		ページ毎の見出し画像領域です。
5	ページコメント/ ページ固有		ページ全体の説明など、文章を表示する領域です。
6	記事掲載部分/ ページ固有		情報を記事としてまとめ、1 つまたは複数の記事を列挙表示する領域です。商品案内やショッピングカートなど、用途に応じたパターンがあり、パターン毎に表示形式が異なります。

第3章 サイト構成


サイト内のページ構成を編集します。各ページがリンクページかどうか、認証が必要なページかどうか
も設定します。

第1節 サイト構成機能の起動


サイト構成機能を起動するには、以下のように操作します。

カテゴリー数は最大 5(トップページを除く)、ページ数は各々のカテゴリー内で最大 6 です。

1. [デザインメニュー]画面で、[サイト構成]の[設定(C)]ボタンを押下します。




2. [サイト構成一覧]画面が起動され、登録済みのカテゴリー/ページが表示されます。



第2節 カテゴリー/ページ選択

編集等の操作を行うカテゴリーやページを選択する場合、[サイト構成(T)]ツリーまたは[詳細(L)]リストのどちらから選択します。ツリー部とリスト部のうち、最後に選択された方がボタン操作の対象となります。

例)[サンプルカテゴリー1]カテゴリーを選択



または



[サイト構成(T)]ツリーでの選択が[サイト構成]の場合、[詳細(L)]リストには全カテゴリーが表示されます。


[サイト構成(T)]ツリーでの選択がカテゴリーの場合、[詳細(L)]リストには選択カテゴリー配下のページが表示されます。

[サイト構成(T)]ツリーでの選択がページの場合、[詳細(L)]リストにはツリーで選択中のページと同じページが表示されます。


第3節 カテゴリー作成

カテゴリーを新規追加するには、以下のように操作します。

1. [サイト構成(T)]ツリーで[サイト構成]を選択した後、[新規カテゴリー(G)]ボタンを押下します。



2. [新規カテゴリー作成]画面が起動されます。



The dialog box titled "新規カテゴリー作成" (New Category Creation) contains the following fields and controls:


- カテゴリー名(T): Text input field.
- ページ名(P): Text input field.
- ページ種類(K): Dropdown menu.
- リンク先URL(U): Text input field.
- 一時非表示(S): ☐ checkbox.
- 別ブラウザ表示(B): ☐ checkbox.
- OK(O): Button.
- キャンセル(C): Button.

3. カテゴリーの詳細情報を入力します。

[カテゴリー名(T)]は必ず入力します(カテゴリー部分に画像を設定する場合でも必ず入力し、画像は基本デザインで別途設定します)。

カテゴリーにリンクを設定する場合には[リンク先 URL(U)]を設定し、必要に応じて[別ブラウザ表示(B)]チェックボックスのオンオフを切り替えます。


編集中等でカテゴリー全体を一時的に非表示にしたい場合、[一時非表示(S)] チェックボックスをオンにします。



The dialog box is filled with sample data:

- カテゴリー名(T): サンプルカテゴリー5
- ページ名(P): (empty)
- ページ種類(K): (empty)
- リンク先URL(U): http://www.zzzzzz.jp/
- 一時非表示(S): ☐
- 別ブラウザ表示(B): ☒
- OK(O): Button
- キャンセル(C): Button

4. [OK(O)]ボタンを押下します。[サイト構成一覧]画面に追加カテゴリーが表示されます。




The "サイト構成一覧" (Site Structure List) window shows a tree view on the left and a detailed table on the right. The tree view shows a hierarchy of site components, with "サンプルカテゴリー5" (Sample Category 5) circled in red. The table on the right lists the details for each component, with the row for "サンプルカテゴリー5" circled in red.

名称	ページ種類	リンク先URL	別ブラウザ	ユーザー認証	一時非表示
サンプルトップページ					
サンプルカテゴリー1					
サンプルカテゴリー2					
サンプルサイト内リンク		http://www.xxxx.jp			
サンプル別ブラウザリ...		http://www.xxxx.jp			
サンプルカテゴリー5		http://www.zzzzzz.jp/			

第4節 カテゴリー編集

既存のカテゴリーを変更するには、以下のように操作します。

1. 編集したいカテゴリーを選択した後、[編集(M)]ボタンを押下します。



2. [カテゴリー編集]画面が起動されます。

[カテゴリー編集]画面の操作の詳細は「第3節 カテゴリー作成」を参照してください。

第5節 ページ作成

ページを新規追加するには、以下のように操作します。

1. ページを追加したいカテゴリーを選択した後、[新規ページ(P)]ボタンを押下します。最大ページ数に到達しているカテゴリーを選択している場合、[新規ページ(P)]ボタンは無効表示です。



2. [新規ページ作成]画面が起動されます。

新規ページ作成

カテゴリー名(T)

サンプルカテゴリー2

ページ名(P)

ページ種類(K)

リンク先URL(U)

☐ ユーザー認証が必要(A)

☐ 一時非表示(S)

☐ 別ブラウザ表示(B)

OK(O)

キャンセル(C)

3. ページの詳細情報を入力します。

[ページ名(P)]は必ず入力します。

[ページ種類(K)]とは、用途に応じた表示形式のパターンです。リンクページ以外では必ず選択します。ページ種類を選択すると対応するページのイメージが下部のサンプル画像エリアに表示されます。

ページにリンクを設定する場合には[リンク先 URL(U)]を設定し、必要に応じて[別ブラウザ表示(B)] チェックボックスのオンオフを切り替えます。

リンクページ以外で、登録ユーザー以外にページを見せたくない場合、[ユーザー認証が必要(A)]チェックボックスをオンにします。

編集中等で一時的にページを非表示にしたい場合、[一時非表示(S)] チェックボックスをオンにします。

カテゴリ名(I) サンプルカテゴリ-2

ページ名(P) サンプル汎用1ページ

ページ種類(K) 汎用1

リンク先URL(U)

☒ ユーザー認証が必要(A)


☐ 一時非表示(S)

OK(O)

キャンセル(C)

☐ 別ブラウザ表示(B)

4. [OK(O)]ボタンを押下します。[サイト構成一覧]画面に追加ページが表示されます。



第 6 節 ページ編集

既存のページを変更するには、以下のように操作します。

1. 編集したいページを選択した後、[編集(M)]ボタンを押下します。



2. [ページ編集]画面が起動されます。


[ページ編集]画面の操作の詳細は「第 5 節 ページ作成」を参照してください。

第7節 カテゴリー/ページの削除


カテゴリーまたはページを削除するには、以下のように操作します。

カテゴリーを削除すると、そのカテゴリー内の全ページが削除されます。

1. 削除するカテゴリーまたはページを選択した後、[削除(D)]ボタンを押下します。



2. 確認画面が表示されます。




3. [OK]ボタンを押下します。選択したカテゴリーまたはページが削除されます。

第8節 カテゴリー/ページの移動/複写


カテゴリーについては複写機能、上下移動機能があります。

ページについては複写機能、カテゴリー間移動機能、カテゴリー内上下移動機能があります。


カテゴリー複写




カテゴリー上下移動




ページ複写



カテゴリー間ページ移動



カテゴリー内ページ上下移動



カテゴリーまたはページを、移動または複写するには、以下のように操作します。

1. 移動/複写するカテゴリー/ページを選択します。
2. 複写の場合[コピー(Y)]ボタンを押下します。
カテゴリー複写の場合は[サイト構成]を、ページ複写の場合は複写先カテゴリーを選択して[貼り付け(V)]ボタンを押下します。

3. カテゴリー間ページ移動の場合[切り取り(X)]ボタンを押下します。移動先カテゴリーを選択して[貼り付け(V)]ボタンを押下します。

4. 上下移動の場合、[上へ(U)]または[下へ(D)]ボタンを押下します。

第9節 デザイン複写


カテゴリー/ページ間でデザインの複写を行うには、以下のように操作します。

1. デザイン複写元のカテゴリー/ページを選択し、[コピー(Y)]ボタンを押下します。

2. デザイン複写先のカテゴリー/ページを選択し、[デザイン貼り付け(Z)]ボタンを押下します。

トップページはカテゴリーデザイン複写とページデザイン複写の両方が可能ですが、その後は複写元と複写先の種類(カテゴリーかページか)が同じ場合にのみ、[デザイン貼り付け(Z)]ボタンが使用可能になります。


3. カテゴリーデザイン複写の場合、確認画面が表示されます。



[OK]ボタンを押下すると、カテゴリーデザインが複写されます。

複写元がトップページの場合、カテゴリー内にページ部分の設定がないため、カテゴリー部分のデザインのみ複写されます。

4. ページデザイン複写の場合、[デザイン複写]画面が表示されます。




複写対象を選択します。

[掲載記事の内容(N)]は複写元と複写先のページ種類が同じ場合のみ使用可となります。

デザインすべてを複写対象とするには、[すべて選択(I)]ボタンを押下します。


[OK(O)]ボタンを押下すると、確認画面が表示されます。



[OK]ボタンを押下すると、ページデザインが複写されます。

第4章 デザイン共通操作

領域デザインや機能共通デザインには、共通の形式の画面が使用されています。



項目入力領域では、各設定値の入力・変更を行います。「第1節 項目入力領域」に詳述します。

設定値操作ボタンでは、設定値の保存や画面起動中の過去設定値の呼び出しを行います。「第2節 設定値操作ボタン」に詳述します。

他機能呼び出しボタンでは、関連する他の機能呼び出します。

[デザイン設定(S)]ボタンの位置のボタンは、設定内容によりボタン名が変わります。記事編集時は[デザイン設定(S)]ボタンまたは[編集記事選択(S)]ボタンとなります。1記事の設定は主部とデザイン部に分かれています。主部設定中には[デザイン設定(S)]ボタンとなり、押下すると編集記事のデザイン部設定画面が呼び出されます。デザイン部設定中には[編集記事選択(S)]ボタンとなり、押下すると主部を経由せず[記事掲載部分の各種設定]画面が呼び出されます。ショッピングカート基本情報設定時には[送料支払設定(S)]ボタンとなり、押下するとショッピングカート基本情報内の送料や支払方法の設定画面が呼び出されます。

[デザイン複写(P)]ボタンはカテゴリ/ページ間でのデザイン複写機能呼び出します。「第3節 デザイン複写」に詳述します。

[ブラウザ表示(B)]ボタンは実際のブラウザでの設定情報確認機能呼び出します。「第4節 ブラウザ表示」に詳述します。

[最小化]ボタン、[最大化]ボタンの押下により、画面サイズが切り替わります。ロゴを押下しても、最小化表示と最大化表示が順次切り替わります。

第1節 項目入力領域

各設定値の入力・変更を行います。設定項目には、いくつかの種類があります。種類毎の操作方法是以下の通りです。

第1項 テキスト

任意のテキストを入力する項目です。キーボード等を使用し、文字を入力します。

タイトル

改行を入力できるタイプと、できないタイプがあります。

数値のみの入力、半角英数字のみの入力等、それぞれの用途に応じた文字種類が入力許可されています。HTML タグを利用した文字書式等を設定できるタイプの場合、通常のテキストを入力するか、HTML タグ入力も行うかをチェックボックスで選択します。HTML 入力を行うには HTML に関する知識が必要であり、[太字]等の表示されているボタンで入力できる HTML タグ以外はサポート対象外となります。

文章内容 ☐ HTML入力 **太字** **斜字** **大字** **小字** **リンク** ※改行は
ではなくEnterキー

このページはページ種類「汎用1」のページサンプルです。

第2項 ドロップダウンリスト

設定可能な値が一覧表示されます。一覧から1つを選択します。

セル内表示位置 横 左	文字サイズ -1	画像の表示 左側に表示
背景色 左	-4	掲載画像 左側に表示
	-3	画像の力牛 右側に表示
	-2	
	-1	
セル内表示位置 縦 中央	+1	FAX番号 任意入力表示
背景画像 上	+2	非表示
	+3	任意入力表示
	+4	必須表示

第3項 チェックボックス

オンかオフかを設定します。オン/オフのいずれかを選択します。

☐ 一時停止 ☒ 一時停止

第4項 色

色を設定する項目です。色のコードや色名称を直接入力するか、[参照]ボタンを使用して選択します。

ボーダー色 **参照** 背景色 **参照**

[参照]ボタンを押下すると、[色の設定]画面が表示されます。



基本色から色を選択するか、右側のグラデーション領域で色を選択し、[OK]ボタンを押下します。
[色の追加(A)]を行うと[作成した色(C)]に追加され、SITEUP SYSTEM の起動中は保持されます
(SITEUP SYSTEM を終了するとクリアされます)。

第5項 画像

画像を設定する項目です。画像名称は表示のみで、直接入力できません。[参照]ボタンを押下して設定します。操作方法は「[参照]ボタン」に詳述します。

背景画像 green_bac 参照

画像名称の確認は、カーソルキーやマウスで文字内を移動してスクロールさせて行います。

[参照]ボタン

画像を設定する際は[参照]ボタンを押下して行います。操作方法は以下の通りです。

1. [参照]ボタンを押下すると、[画像選択]画面が表示されます。




2. 登録済みの画像が一覧表示されます。


[登録済み画像一覧(L)]リストの選択行を変更すると、対応する画像がプレビュー領域に表示され、画像サイズ(ピクセル値)がプレビュー領域の下に表示されます。PDF ファイルや Flash 画像では、プレビューには対応するアイコンが表示され、サイズは表示されません。

[登録済み画像一覧(L)]リストの列見出しを押下すると、各列の降順、昇順に並べ替えられます。

3. 画像を取り込むには[追加(A)]ボタンを押下します。[新規画像ファイル登録]画面が表示されます。



登録済みの画像を変更するには[変更(M)]ボタンを押下します。[画像ファイル編集]画面が表示されます。



[参照(R)]ボタンを押下して画像を選択するか、[取込元ファイル名(S)]にファイル名を直接入力します。
[新規画像ファイル登録]画面時には、登録画像の名称を[取込先ファイル名(D)]に入力します(拡張子は不要です)。

[OK(O)]ボタンを押下すると、画像が登録されます。

画像の最大登録数は、ページ(および全ページ共通デザイン)の各々で 2,000 です。

※画像変更では取込先ファイル名を変更することはできません。取込先ファイル名を変更する必要がある場合、一度登録を削除して、再度追加し直してください。


※画像変更で形式の異なる画像を選択した場合、置き換えではなく追加となります。

4. 画像の設定値をクリアするには、[設定値クリア(R)]ボタンを押下します。クリア確認画面が表示されます。



[OK]ボタンを押下すると、画像の設定値がクリアされます。

5. 登録済みの画像の中から設定する画像を選択するには、[登録済み画像一覧(L)]リストから設定するが画像を選択し、[選択(S)]ボタンを押下します。なお、画像ファイルが破損している等により現在使用できない画像が登録されている場合、画像一覧の仕様可否欄に[×]が表示され、その画像の選択中は[選択(S)]ボタンが押下できなくなります。




6. 登録済みの画像を削除するには、[登録済み画像一覧(L)]リストから削除する画像を選択し、[削除(D)]ボタンを押下します。削除確認画面が表示されます。



[OK]ボタンを押下すると、選択画像が削除されます。


[表示サイズ]ボタン

表示サイズとして、元画像と異なるサイズを指定できる場合、[表示サイズ]ボタンが表示されます。



操作方法は以下の通りです。

1. [表示サイズ]ボタンを押下すると、[画像サイズ変更]画面が表示されます。



2. [縦横比を固定(F)]チェックボックスで、元画像の縦横比と同じ比率で表示サイズを変更するかどうかを選択します。

3. 表示サイズを入力します。[縦横比を固定(F)]チェックボックスがオンの場合、[横(W)]と[縦(H)]のう

ち一方の値を変更した際、もう一方の値が自動的に変更されます。

4. [OK(O)]ボタンを押下すると、表示サイズが設定されます。

画像入力項目のパターン

入力項目にはいくつかのパターンがあります。

1. 画像のみ設定

画像を設定するのみのパターンです。関連項目はありません。

背景画像		参照
------	--	----

2. 二者択一画像

2つの画像のうち、一方のみ設定可能なパターンです。

タイトル画像		参照	アイコン画像	hosi_yello	参照
--------	--	----	--------	------------	----

一方が設定されている場合、その設定値をクリアしない限り、もう一方は設定できません。

3. サイズ付き画像

画像サイズとは別に、表示サイズを設定するパターンです。

イメージ画像	page_image	参照	表示サイズ	横	540	縦	100	元サイズ	540×100
--------	------------	----	-------	---	-----	---	-----	------	---------


4. サイズ拡大付き画像

表示サイズおよび、別画面で拡大画像を表示するかどうかを設定するパターンです。

[拡大画面]チェックボックスをオンにすると、画像を押下した際に拡大画像画面が表示されます。

掲載画像	sample_in	参照	表示サイズ	横	90	縦	90	元サイズ	250×250	☒ 拡大画面
------	-----------	----	-------	---	----	---	----	------	---------	--

ブラウザ表示



→
画像
押下



5. サイズ/リンク付き画像

画像を押下した際、拡大画像を表示するよう設定したり、リンク先へ跳ぶように設定したりするパターンです。

掲載画像	sample_in	参照	表示サイズ	横	100	縦	100	元サイズ	250×250	☐	拡大画面
画像リンク先			サイト内参照	(外部へのリンクはhttp://から記述)						☐	別ブラウザ

拡大画像とリンクは、同時には設定できません。

リンクを設定する場合、リンク先を別ブラウザに表示するかどうかを設定します。

[サイト内参照]ボタンについては「第7章 ページアドレス」を参照してください。

第6項 余白種類

ページ内領域間や記事間の区切りを設定します。

表示開始位置余白	種別	数値	▼	サイズ	5
----------	----	----	---	-----	---

下余白	種別	区切り線	▼	サイズ	5			
		線幅		線高		線色		参照

[サイズ]は[種別]が[数値]の場合のみ設定可能で、余白のサイズをピクセル値で設定します。

[線幅]、[線高]、[線色]は[種別]が[区切り線]の場合のみ設定可能です。[線幅]は区切り線の長さを、[線高]は区切り線の太さをピクセル値で設定します。

第7項 検索キーワード

検索窓にあらかじめ設定したキーワードを表示させるための設定を行います。

キーワードのタイトルと一連の選択肢を設定するための初期化設定、各記事にキーワードを当てはめるための値選択とに分かれます。

初期化設定

キーワードのタイトルと選択肢を設定します。各々の選択肢は、改行で区切って入力します。

キーワード1タイトル	キーワード2タイトル	キーワード3タイトル
色	サイズ	シーズン
キーワード1設定値	キーワード2設定値	キーワード3設定値
赤 青 黄色	S M L	春 夏 秋

ブラウザ表示



値選択

各記事に対応するキーワード値を設定します。初期化設定で設定したキーワードが表示されるので、該当するものを選択します。

第 8 項 リンク URL

画像や文字にリンクを設定する場合の、リンク先を設定します。

リンク先を別ブラウザに表示するかどうかも設定します。


リンク先入力エリアの隣に、[サイト内参照]ボタンが表示されることがあります。

操作方法は「第 7 章 ページアドレス」を参照してください。






第 9 項 入力領域型

入力フォームの入力領域型を設定します。種類毎の操作方法是以下の通りです。

入力領域型一覧

項番	入力領域型	内容
1	メールアドレスタイプ 	メールアドレスを入力する欄です。1 つの入力フォームに対し、1 つ以上の必須入力 of メールアドレスが必要です。 

項番	入力領域型	内容
2	住所タイプ 郵便番号 都道府県 市町村以下	住所を入力する欄です。必須入力かどうかを選択します。
3	年月日タイプ(和暦) 昭和 平成	年月日を和暦で入力する欄です。必須入力かどうかを選択します。
4	年月日タイプ(西暦) 年 月 日	年月日を西暦で入力する欄です。必須入力かどうかを選択します。
5	テキストタイプ(1行)	1行のテキストを入力する欄です。表示文字数を半角文字換算で入力し、必須入力かどうかを選択します。

項番	入力領域型	内容
6	テキストタイプ(複数行) 	複数行のテキストを入力する欄です。1 行の表示文字数(半角文字換算)、表示行数を入力し、必須入力かどうかを選択します。 
7	選択タイプ(リスト) 	リストの中から 1 つを選択する欄です。選択肢を改行で区切って入力し、必須入力かどうかを選択します。1 選択肢の文字数は最大 78 文字(半角文字換算)です。 
8	選択タイプ(ラジオボタン) ☐ 選択肢1 ☐ 選択肢2	ラジオボタンで表示される選択肢の中から 1 つを選択する欄です。選択肢を改行で区切って入力します。1 選択肢の文字数は最大 78 文字(半角文字換算)です。 
9	選択タイプ (チェックボックス) ☐ 選択肢1 ☐ 選択肢2	選択肢毎にオンオフを選択する欄です。選択肢を改行で区切って入力します。1 選択肢の文字数は最大 78 文字(半角文字換算)です。 

第10項 支払方法

ショッピングカートでの料金の支払方法を設定します。

支払方法	☐ 銀行振込	☐ 代引き	☐ 郵便振替	☐ クレジット	☐ その他
加盟店IPコード					
利用可能なカード種類	☐ VISA	☐ MASTER	☐ AMEX	☐ JCB	☐ Diners
注文日から決済手続き完了までの有効日数					

[支払方法]は必ず1つ以上を選択します。

[クレジットカード]を選択した場合、[加盟店 IP コード]、1つ以上の[利用可能なカード種類]、[注文日から決済手続き完了までの有効日数]を入力・選択します。

第2節 設定値操作ボタン

デザイン等の設定画面には、設定値の保存を行ったり、保存済みの設定値を呼び出したりするいくつかのボタンがあります。操作方法は以下の通りです。

サンプル汎用1の記事掲載部分の表示設定

SITEUP SYSTEM <<

表示サイズ・位置・背景

表示サイズ 横	550	縦	300	セル内表示位置 横	中央	セル内表示位置 縦	
ボーダー幅	1	ボーダー色	#999999	セルボーダー色		背景色	#00FFFF
セル間隔	1	セル余白	5	背景画像	green_bac	セル背景色	
セル背景画像		セル背景色		セル背景画像		セル背景色	

OK(O)
キャンセル(C)
適用(A)
前設定値(U) <<
次設定値(R) >>
デザイン複写(P)
ブラウザ表示(B)

1. 入力値を保存し、表示中の設定画面を終了するには、[OK(O)]ボタンを押下します。
2. 入力値は保存せずに表示中の設定画面を終了するには、[キャンセル(C)] ボタンを押下します。
設定値を変更したまま保存していない場合、未保存のまま終了して良いかの確認画面が表示されます。
3. 表示中の設定画面を終了せずに入力値を保存するには、[適用(A)]ボタンを押下します。
SITEUP SYSTEM 内のプレビュー画面を表示中の場合、必要に応じてプレビュー画面を自動更新します。
4. 設定画面を起動してから終了するまでの間に[適用(A)]ボタンを押下した際の設定値を、再度表示させるには[前設定値(U)]ボタンまたは[次設定値(R)]ボタンを押下します。履歴は5つまで保持されます。
[前設定値(U)]ボタンや[次設定値(R)]ボタンで表示させた設定値は保存されていないので、保存するには[OK(O)]ボタンまたは[適用(A)]ボタンの押下が必要です。


第3節 デザイン複写

カテゴリー/ページ間でデザインを複写する機能です。

記事部分については[記事掲載部分の各種設定]画面に、その他のカテゴリー/ページ間複写ができる部分については各部の設定画面にボタンが付加されています。

複写元を選択後、デザイン複写を行います。複写元選択の操作方法は以下の通りです。

1. 設定画面で[デザイン複写(P)]ボタンを押下します。
2. カテゴリー毎のデザイン設定中の場合、[カテゴリー一覧]画面が、ページ毎のデザイン設定中の場合、[ページ一覧]画面が表示されます。



カテゴリーまたはページを選択し、[OK(O)]ボタンを押下します。

デザイン複写操作については「第3章 サイト構成 第9節 デザイン複写」を参照してください。

第4節 ブラウザ表示

実際のブラウザで、作成中のサイトを表示するには以下のように操作します。

1. 設定画面の[ブラウザ表示(B)]ボタンを押下するか、[表示(V)] - [ブラウザ表示(B)]メニューを選択します。ブラウザに保存済みの設定内容を反映したサイトが表示されます。


第5章 領域デザイン

ページ内の領域毎にデザインを設定します。

第1節 基本デザイン


全ページ共通部分のデザインを基本デザインと呼びます。
基本デザインを設定するには、以下のように操作します。




1. [デザインメニュー]画面の[領域デザイン]で[基本デザイン(B)]を選択します。





2. [編集領域]から、編集する部分を選択(クリック)します。
編集部分と設定内容は次の通りです。

基本デザインの編集領域と設定内容

項番	編集領域名	内容
1	ページのプロパティ 	基本の文字色やサイトの付加情報を設定します。 


項番	編集領域名	内容
2	サイト全体の表示設定	サイト全体の表示サイズや位置、背景などを設定します。 
3	ヘッダー部分の表示設定	ヘッダー部分の表示サイズ・位置・背景・ヘッダーイメージなどを設定します。 
4	ナビゲーション部分の表示設定	ナビゲーション部分の表示サイズ・位置・背景などを設定します。 

項番	編集領域名	内容
5	カテゴリー部分の表示設定 	カテゴリー部分の表示サイズ・位置・背景・イメージなどを設定します。カテゴリー毎の設定となり、カテゴリーが作成されている場合のみ設定します。カテゴリーがない部分の編集領域はグレー表示されます。トップページはページがないため、ページ名表示部分の設定はありません。 


第2節 ページデザイン

ページ固有部分のデザインをページデザインと呼びます。
ページデザインを設定するには、以下のように操作します。

1. [デザインメニュー]画面の[領域デザイン]で[ページデザイン(G)]を選択します。



2. [ページ選択(Q)]ボタンを押下します。[ページ一覧]画面が表示されるので、編集するページを選択し、[OK(O)]ボタンを押下します。
3. 選択ページ名が[デザインメニュー]画面に表示されます。





SITEUP SYSTEM 内のプレビュー画面を表示中の場合、選択ページがプレビュー画面に表示されます。




4. [編集領域]から、編集する部分を選択(クリック)します。

SITEUP SYSTEM 内のプレビュー画面を表示中で、選択ページがプレビュー画面に表示されていない場合、選択ページがプレビュー画面に表示されます。

編集部分と設定内容は次の通りです。

ページデザインの編集領域と設定内容

項番	編集領域名	内容
1	ページの表示設定	ページ部分の表示サイズ・位置・背景などを設定します。 
2	ページイメージ部分の表示設定	ページイメージ部分の表示サイズ・位置・背景・イメージなどを設定します。 

項番	編集領域名	内容
3	ページコメント部分の表示設定・文章	ページコメント部分の表示サイズ・位置・背景・ページコメントの内容などを設定します。  
4	記事掲載部分の各種設定	記事領域のデザイン設定、記事の作成・編集・並べ替え等を行います。詳細は「第3節 記事掲載部分の各種設定」を参照してください。  

第3節 記事掲載部分の各種設定

記事部分の設定や記事の追加等は[記事掲載部分の各種設定]画面から行います。
記事掲載部分の各種設定を行うには、以下のように操作します。

1. 編集領域の[記事掲載部分の各種設定]起動領域を押下します。[記事掲載部分の各種設定]画面が起動されます。

記事掲載部分の各種設定

記事掲載部分設定

表示設定(H) 初期設定(O) デザイン複写(P)

記事一覧(L) 記事数: 4 件

項番	記事タイトル	編集日
1	サンプル記事1	2006/09/21(木) 17:00
2	サンプル記事2	2006/09/21(木) 17:00
3	サンプル記事3	2006/09/21(木) 17:00
4	サンプル記事4	2006/09/21(木) 17:00

新規

新規作成(A)

複写作成(R)

追加位置(B)

最上位へ

追加位置番号(N)

編集・削除

編集(M)

削除(D)

移動

上へ(U)

下へ(W)

移動位置番号(E)

指定位置へ(V)

閉じる(C)

2. 記事掲載部分の表示サイズ・位置・背景等を設定するには、[表示設定(H)]ボタンを押下します。[記事掲載部分の表示設定]画面が起動されます。

サンプル汎用1の記事掲載部分の表示設定

SITEUP SYSTEM <<

表示サイズ・位置・背景

表示サイズ 横 550 縦 300

セル内表示位置 横 中央 縦

ボーダー幅 1

ボーダー色 #999999 参照

セルボーダー色 参照

セル間隔 1

セル余白 5

背景色 #FFFF80 参照

背景画像 green_bac 参照

セル背景色 参照

セル背景画像 参照

OK(O)

キャンセル(Q)

適用(A)

前設定値(U) <<


次設定値(R) >>

デザイン複写(P)

ブラウザ表示(B)

3. 記事掲載部分の初期設定を行うには、[初期設定(I)]ボタンを押下します。起動される[記事掲載部分の初期設定]画面はページ種類により異なります。

4. 記事を追加するには、[追加位置(B)]を選択します。




[指定位置へ]を選択した場合、[追加位置番号(N)]を入力します。番号入力には[記事一覧(L)]リストの項番を参考にしてください。追加記事が入力した項番の記事となるよう調整されます。

[新規作成(A)]ボタン押下、または複写元の記事を[記事一覧(L)]リストから選択した後[複写作成(R)]ボタン押下を行います。起動される[掲載記事内容]画面はページ種類により異なります。[新規作成(A)]ボタン押下時は空白値が、[複写作成(R)]ボタン押下時は選択記事と同じ値が初期値として表示されます。

記事登録数は最大 500 件です。

5. 記事を編集するには、編集する記事を[記事一覧(L)]リストから選択した後、[編集(M)]ボタンを押下します。起動される[掲載記事内容]画面はページ種類により異なります。

6. 記事を削除するには、削除する記事を[記事一覧(L)]リストから選択した後、[削除(D)]ボタンを押下します。確認画面が表示されます。



[OK]ボタンを押下すると、記事が削除されます。

7. 記事の表示順を上下に1つ変更するには、入れ替える記事を[記事一覧(L)]リストから選択した後、[上へ(U)]ボタンまたは[下へ(W)]ボタンを押下します。選択記事が指定した[記事一覧(L)]リストの項番となるように移動するには、[移動位置番号(E)]を入力し、[指定位置へ(V)]ボタンを押下します。

記事の移動

記事一覧(L) 記事数: 4 件			→	記事一覧(L) 記事数: 4 件		
項番	記事タイトル	編集日		項番	記事タイトル	編集日
1	サンプル記事1	2006/09/21(木) 17:00	上へ	1	サンプル記事1	2006/09/21(木) 17:00
2	サンプル記事2	2006/09/21(木) 17:00		2	サンプル記事2	2006/09/21(木) 17:00
3	サンプル記事3	2006/09/21(木) 17:00		3	サンプル記事4	2006/09/21(木) 17:00
4	サンプル記事4	2006/09/21(木) 17:00		4	サンプル記事3	2006/09/21(木) 17:00

記事一覧(L) 記事数: 4 件			→	記事一覧(L) 記事数: 4 件		
項番	記事タイトル	編集日		項番	記事タイトル	編集日
1	サンプル記事1	2006/09/21(木) 17:00	下へ	1	サンプル記事1	2006/09/21(木) 17:00
2	サンプル記事2	2006/09/21(木) 17:00		2	サンプル記事4	2006/09/21(木) 17:00
3	サンプル記事4	2006/09/21(木) 17:00		3	サンプル記事2	2006/09/21(木) 17:00
4	サンプル記事3	2006/09/21(木) 17:00		4	サンプル記事3	2006/09/21(木) 17:00

記事一覧(L) 記事数: 4 件			→	記事一覧(L) 記事数: 4 件		
項番	記事タイトル	編集日		項番	記事タイトル	編集日
1	サンプル記事1	2006/09/21(木) 17:00	3番へ	1	サンプル記事4	2006/09/21(木) 17:00
2	サンプル記事4	2006/09/21(木) 17:00		2	サンプル記事2	2006/09/21(木) 17:00
3	サンプル記事2	2006/09/21(木) 17:00		3	サンプル記事1	2006/09/21(木) 17:00
4	サンプル記事3	2006/09/21(木) 17:00		4	サンプル記事3	2006/09/21(木) 17:00

8. [記事掲載部分の表示設定]画面を閉じるには、[閉じる(C)]ボタンを押下します。


第 6 章 機能共通デザイン

ページをまたいで機能に共通した設定を行います。
SITEUP SYSTEM 内のプレビュー画面を表示中で、[設定]ボタンを押下した際に関連ページが表示されていない場合、設定に関連したページの中で一番上にあるものがプレビュー画面に表示されます。

第 1 節 ショッピングカート



ショッピングカートの共通設定を行うには、以下のように操作します。




1. [デザインメニュー]画面の[機能共通デザイン]で、設定する[ショッピングカート(H)]機能を選択します。





2. [設定(O)]ボタンを押下します。
ショッピングカート関連の設定内容は次の通りです。

ショッピングカート設定内容一覧

項番	機能	内容
1	ショッピングカート基本設定 (主画面) 	購入確認メール情報などを設定します。 


項番	機能	内容
2	ショッピングカート基本設定 (送料支払設定) ショッピングカート(H) 設定(Q) ショッピングカート基本設定	送料や支払方法などを設定します。 
3	ショッピングカート デザイン設定 ショッピングカート(H) 設定(Q) ショッピングカートデザイン設定	ショッピングカート購入確認画面等の表示サイズ・背景などを設定します。 
4	特定商取引法に基づく表示設定 ショッピングカート(H) 設定(Q) 特定商取引法に基づく表示設定	販売主体や販売条件を設定します。 

項番	機能	内容
5	ショッピングカート 入力項目設定 	入力フォームの項目の表示状態を設定します。 

第2節 商品問い合わせフォーム

商品案内問い合わせフォームの共通設定を行うには、以下のように操作します。



1. [デザインメニュー]画面の[機能共通デザイン]で、設定する[商品問い合わせフォーム(A)]機能を選択します。





2. [設定(K)]ボタンを押下します。

商品問い合わせフォーム関連の設定内容は次の通りです。

商品問い合わせフォーム設定内容一覧


項番	機能	内容
1	フォーム基本設定 	確認メール情報などを設定します。 
2	フォームデザイン設定 	問い合わせ確認画面の表示サイズ・背景などを設定します。 

項番	機能	内容
3	フォーム入力項目設定 	入力フォームの項目の表示状態を設定します。 


第3節 ユーザー情報

ユーザー認証が必要なページの、ユーザー情報を登録・編集するには以下のように操作します。

1. [デザインメニュー]画面の[機能共通デザイン]で、[ユーザー情報]の[設定(U)]ボタンを押下します。



2. [ユーザー情報一覧]画面が表示されます。




3. ユーザー情報を追加するには、[新規作成(A)]ボタン押下、または複写元のユーザー情報を[ユーザー情報一覧(U)]リストから選択した後[複写作成(R)]ボタン押下を行います。[ユーザーID とパスワードの設定]画面が表示されます。[新規作成(A)]ボタン押下時は空白値が、[複写作成(R)]ボタン押下時は選択ユーザー情報と同じ値が初期値として表示されます。

ユーザー情報の最大登録数は 2,000 です。

4. ユーザー情報を編集するには、編集するユーザー情報を[ユーザー情報一覧(U)]リストから選択した後、[編集(M)]ボタンを押下します。[ユーザーID とパスワードの設定]画面が表示されます。

5. ユーザー情報を削除するには削除するユーザー情報を[ユーザー情報一覧(U)]リストから選択した後、[削除(D)]ボタンを押下します。確認画面が表示されます。



[OK]ボタンを押下すると、ユーザー情報が削除されます。

6. [ユーザー情報一覧]画面を閉じるには、[閉じる(C)]ボタンを押下します。

第7章 ページアドレス

サイト内のページへのリンクを作成する際、URL を指定するために[ページアドレス]画面を使用します。
[ページアドレス]画面は、起動方法により、選択モードと参照モードがあります。

デザイン設定画面から呼び出される選択モード時は、選択アドレスが起動元画面のリンク先に設定されます。

メニューバーから呼び出される参照モード時は、表示されたページアドレスを、コピー＆ペースト機能を利用して任意の場所に複写することができます。

操作方法は以下の通りです。

1. デザイン設定画面の[サイト内参照]ボタンを押下すると、選択モードで[ページアドレス]画面が表示されます。

リンク **サイト内参照** 外部へのリンクはhttp://から記述)

↓

ページアドレス選択

ページ選択
カテゴリー名
ページ名 **ページ選択(P)**

アドレス種類
☒ 相対アドレス(R) (サイト内のページから見たアドレス)
☐ 絶対アドレス(A) (外部から参照できる、http://から始まるアドレス)
トップページからのリンク先を設定する場合、必ず絶対アドレスを使用してください。

ページアドレス

OK(O)
キャンセル(C)

メニューバーから[表示(V)] - [ページアドレス(A)]メニューを選択すると、参照モードで[ページアドレス]画面が表示されます。

ページアドレス参照


ページ選択
カテゴリー名
ページ名 **ページ選択(P)**

アドレス種類
☒ 相対アドレス(R) (サイト内のページから見たアドレス)
☐ 絶対アドレス(A) (外部から参照できる、http://から始まるアドレス)
トップページからのリンク先を設定する場合、必ず絶対アドレスを使用してください。


ページアドレス

閉じる(C)

2. アドレスを参照するページを選択する場合、[ページ選択(P)]ボタンを押下します。[ページ一覧]画面が表示されます。



選択したいページを選び、[OK(O)]ボタンを押下すると、カテゴリ名、ページ名、ページアドレスが設定されます。




3. アドレス種類を選択します。


他のサイトからの参照に使用する場合は、絶対アドレスを選択する必要があります。

4. 選択モードの場合、[OK(O)]ボタンを押下すると、選択したページの、選択した種類のアドレスが起動元画面のリンク先に設定されます。

5. ページアドレスを任意の場所に複写する場合、ページアドレスの表示内容を選択し、右クリックで表示されるメニューの[コピー(C)]を選択するか、[Ctrl]キーを押しながら[C]キーを押下します。




選択内容が保存されますので、複写先での右クリックで表示されるメニューの[貼り付け(P)]を選択するか、[Ctrl]キーを押しながら[V]キーを押下します。保存内容が貼り付けられます。




第8章 画像管理

サイトに登録された全画像を一括処理するには、以下のように操作します。

1. [ツール(T)] - [画像管理(I)]メニューを選択します。



2. [画像管理]画面が表示されます。



3. [サイト構成(T)]ツリーの選択ページを変更すると、それぞれのページに登録された画像が[登録済み画像一覧(L)]リストに表示されます。[サイト構成(T)]ツリーで[サイト構成]を選択すると、基本デザインで登録された画像が表示されます。


4. [登録済み画像一覧(L)]リストで選択行を変更すると、画像プレビュー部分の画像が変更されます。

5. 画像を追加するには[サイト構成(T)]ツリーで追加先を選択した後、[追加(A)]ボタンを押下します。
登録済みの画像を変更するには、[登録済み画像一覧(L)]リストから変更する画像を選択し、[変更(M)]ボタンを押下します。

登録済みの画像を削除するには、[登録済み画像一覧(L)]リストから削除する画像を選択し、[削除(D)]ボタンを押下します。

詳細は「第4章 デザイン共通操作 第1節 項目入力 第5項 画像 [参照]ボタン」を参照してください。


6. 画像を他のページ等に移動/複写するには、[登録済み画像一覧(L)]リストから移動/複写する画像を選択します。複写するには[コピー(Y)]ボタンを、移動するには[切り取り(X)]ボタンを押下します。



[サイト構成(T)]ツリーで移動/複写先を選択した後、[貼り付け(V)]ボタンを押下します。



移動時は[画像ファイル移動]画面、複写時は[画像ファイル複写]画面が表示されます。




必要に応じ、移動/複写先でのファイル名を変更し、[OK(O)]ボタンを押下します。画像ファイルが移動/複写されます。

第9章 検索エンジン対策(テキストマッチ)

キーワードがページの各部分に適切に設定されているかの検証を行うには、以下のように操作します。

1. [ツール(T)] - [検索エンジン対策(テキストマッチ)(M)]メニューを選択します。



2. [検索エンジン対策(テキストマッチ)]画面が起動されます。

A screenshot of a dialog box titled '検索エンジン対策(テキストマッチ)'. The dialog has a blue title bar with a close button (X). Inside, there's a section for '診断条件' (Diagnostic Conditions) with a text input field for 'キーワード(K)' (Keyword) and a '診断実行(E)' (Execute Diagnosis) button. Below this is a '印刷(P)' (Print) button and a '閉じる(C)' (Close) button. A warning message is displayed: '<<注意事項>>現在設定されているページのプロパティおよびトップページに対する、テキストマッチでのロボット型検索エンジン(Google)対策です。必ずしも上位表示を確約するものではありません。' (Note: This is a measure against robot-type search engines (Google) using text matching for the properties of the currently set pages and the top page. We do not necessarily guarantee top ranking). The main area contains four sections for diagnosis: 'ページのプロパティに関する診断' (Diagnosis related to page properties) with a '設定(V)' (Settings) button; 'トップページに関する診断' (Diagnosis related to top page) with a '設定(W)' (Settings) button; 'ページイメージ部分の表示設定' (Page image display settings) with a '設定(X)' (Settings) button; and 'ページコメント部分の表示設定・文章' (Page comment display settings and text) with a '設定(Y)' (Settings) button. Each section has a large text area for input.

3. キーワードが適切に設定されているかの検証を行うには、キーワードを入力した後、[診断実行(E)]ボタンを押下します。

各部分の診断結果が表示されます。

検索エンジン対策(テキストマッチ)

診断条件
設定したいキーワードを1つだけ入力してください。

キーワード(K)

診断実行(E) **印刷(P)** **閉じる(C)**

<<注意事項>>現在設定されているページのプロパティおよびトップページに対する、テキストマッチでのロボット型検索エンジン(Google)対策です。必ずしも上位表示を確約するものではありません。

ページのプロパティに関する診断

ページのプロパティ **設定(W)**

point1 [ページタイトル]
診断結果⇒文頭に「xxx」を挿入して文章を作成してください。

point2 [キーワード1(先頭キーワード)]
診断結果⇒「xxx」に変更してください。

point3 [詳細]
診断結果⇒文頭に「xxx」を挿入して文章を作成してください。

トップページに関する診断

ヘッダー部分の表示設定 **設定(W)**

point4 [ヘッダーイメージ画像説明]
診断結果⇒「xxx」を挿入して文章を作成してください。

point5 [ヘッダーイメージテキスト]
診断結果⇒「xxx」を挿入して文章を作成してください。

ページイメージ部分の表示設定 **設定(W)**

point6 [トップページのページイメージ画像説明]
診断結果⇒「xxx」を挿入して文章を作成してください。

point7 [トップページのページイメージテキスト]
診断結果⇒「xxx」を挿入して文章を作成してください。

ページコメント部分の表示設定・文章 **設定(W)**

point8 [トップページのページコメント]
診断結果⇒なるべく上部に「xxx」を挿入して文章を作成してください。

記事掲載部分各種設定 **設定(W)**

point9 [トップページのページ掲載記事]
診断結果⇒なるべく上部に「xxx」を2回以上使用して掲載記事全体を作成してください。(タイトルに画像が設定されている場合は除外します。)

4. 診断結果に基づいて各部分の設定値を変更するには、各部の[設定]ボタンを押下します。
対応する設定画面が起動されますので、診断結果を参考に設定値を変更します。

5. 診断結果を印刷するには、[印刷(P)]ボタンを押下します。


6. [検索エンジン対策(テキストマッチ)]画面を終了するには[閉じる(C)]ボタンを押下します。

第 10 章 全サイト操作


複数サイト間でのカテゴリ・ページ複写を行うには、以下のように操作します。カテゴリは追加のみ、ページは追加と上書きが可能です。トップページはページ扱いとなります。

本機能はサイトを閉じている場合に使用可能です。

1. [ファイル(F)] - [全サイト操作(I)]メニューを選択します。




2. [全サイト一覧]画面が起動されます。存在する全サイト名とカテゴリが[サイト構成(T)]ツリーに、[サイト構成(T)]ツリーの選択状態に対応するサイト名やカテゴリ・ページ名が[詳細(L)]リストに表示されます。




3. 複写元のカテゴリ・ページをコピーします。
トップページを含むカテゴリは[サイト構成(T)]ツリーまたは[詳細(L)]リストから選択します。
ページは[詳細(L)]リストから選択します。
カテゴリ・ページを選択した後、[コピー(Y)]ボタンを押下します。


カテゴリーの場合




または




ページの場合




4. カテゴリーを追加する場合、複写先のサイトを[サイト構成(T)]ツリーまたは[詳細(L)]リストから選択し、[貼り付け(V)]ボタンを押下します。




または




カテゴリーが複写されます。複写先の選択方法により複写後の画面は異なります。




5. ページを追加する場合、複写先のカテゴリーを[サイト構成(T)]ツリーまたは[詳細(L)]リストから選択し、[貼り付け(V)]ボタンを押下します。




または




ページが複写されます。複写先の選択方法により複写後の画面は異なります。



6. ページの上書きの場合、複写先のページを[詳細(L)]リストから選択し、[貼り付け(V)]ボタンを押下します。トップページは複写元がトップページの場合のみ複写できます。



確認メッセージが表示されますので、問題なければ[OK]ボタンを押下します。



ページが上書き複写されます。

